

HIQuad[®]X

Release-Notes V13.2



Alle in diesem Handbuch genannten HIMA Produkte sind mit dem Warenzeichen geschützt. Dies gilt ebenfalls, soweit nicht anders vermerkt, für weitere genannte Hersteller und deren Produkte.

HIQuad®, HIQuad®X, HIMax®, HIMatrix®, SILworX®, XMR®, HICore® und FlexSILon® sind eingetragene Warenzeichen der HIMA Paul Hildebrandt GmbH.

Alle technischen Angaben und Hinweise in diesem Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen zusammengestellt. Bei Fragen bitte direkt an HIMA wenden. Für Anregungen, z. B. welche Informationen noch in das Handbuch aufgenommen werden sollen, ist HIMA dankbar.

Technische Änderungen vorbehalten. Ferner behält sich HIMA vor, Aktualisierungen des schriftlichen Materials ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Alle aktuellen Handbücher können über die E-Mail-Adresse documentation@hima.com angefragt werden.

© Copyright 2020, HIMA Paul Hildebrandt GmbH Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt

HIMA Paul Hildebrandt GmbH Postfach 1261 68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0
Fax: +49 6202 709-107
E-Mail: info@hima.com

	Änderungen	Art der Änderung		
index		technisch	redaktionell	
1.00	Erstausgabe des Dokuments	Х	Х	

Release-Notes Inhaltsverzeichnis

Inhalt	tsverzeichnis	
1	HIQuad X Betriebssystemversion V13.2	5
2	Neue Funktionen	6
3	Firmware Verbesserungen	7
4	Firmware Einschränkungen	8
5	Referenzen	9
5.1	Zstandard Lizenzbestimmungen	9
5.2	Apache Lizenz	9
	Anhang	11
	Tabellenverzeichnis	11

HI 803 244 D Rev. 1.00 Seite 3 von 13

1 HIQuad X Betriebssystemversion V13.2

Dieses Hauptkapitel beschreibt die Verbesserungen, neue Funktionen und Einschränkungen der folgenden HIQuad X Betriebssystemversionen V13.2 gegenüber den Vorversionen:

BS-Version	Dateiname	Beschreibung
V13.2	HQXCPU51_HA1_OS_V13.2.ldb	Sicherheitsbezogenes Betriebssystem für Prozessormodule F-CPU 01
V13.2	HQXCOM_HA1_OS_V13.2.ldb	Betriebssystem für Kommunikationsmodule F-COM 01

Tabelle 1: Geänderte BS-Versionen

Die in der Tabelle 1 nicht genannten Betriebssystemversionen sind in den vorherigen Release-Notes aufgeführt.

HIMA empfiehlt ein Upgrade auf die aktuelle Betriebssystemversion für alle Module.

HI 803 244 D Rev. 1.00 Seite 5 von 13

Neue Funktionen Release-Notes

2 Neue Funktionen

Die COM-Betriebssysteme bieten OPC UA-Server-Funktionalität an.
 Die CPU-Betriebssysteme erhielten für OPC UA-Server eine Schnittstellenerweiterung für den Zugriff auf die Ereignisse des Systems.

Für die Funktion OPC UA-Server wird eine eigene Lizenz benötigt.

Seite 6 von 13 HI 803 244 D Rev. 1.00

3 Firmware Verbesserungen

Nach einem Reload meldete die Ereigniserfassung SOE die erste Überschreitung einer Schwelle eines skalaren Ereignisses nicht an den X-OPC-Server. Dieses Problem wurde mit den Betriebssystem-Versionen V13 (HIMatrix V17) der Prozessormodule gelöst.

HI 803 244 D Rev. 1.00 Seite 7 von 13

4 Firmware Einschränkungen

- In äußerst seltenen Fällen kann es bei der Verwendung eines oder mehrerer Kommunikationsprotokolle unter Lastkontrolle (z. B. Modbus oder ComUserTask) und Übergang der Steuerung/COM-Modul von RUN nach STOP zu einem Reboot des COM-Moduls kommen.
- Restriktion bezüglich Reload-Lizenzen:
 Features, die nur mit einer Demo-Lizenz auf einem COM-Modul betrieben werden, können nicht per Reload der Steuerung (CPU-Modul) mit einer vollwertigen Lizenz freigeschaltet werden. In der Lizenzverwaltung des CPU-Moduls wird angezeigt, dass eine reguläre Lizenz zur Verfügung steht, aber eine DEMO-Lizenz verwendet wird. Dies tritt dann auf, wenn für das COM-Modul selbst kein Reload/Cold-Reload durchgeführt wird.
 Erst nach einem Neustart der Steuerung (CPU-Modul) oder Reload/Cold-Reload des COM-Moduls wird die vollwertige Lizenz verwendet und angezeigt.
- Bei redundanten Systemen darf nur der Wert 1 für die «Priorität A&E» gewählt werden, sonst kann es zu Problemen bei der Aufsynchronisation kommen.

Seite 8 von 13 HI 803 244 D Rev. 1.00

Release-Notes Referenzen

5 Referenzen

- HIQuad X Systemhandbuch, HI 803 210 D.
- HIQuad X Sicherheitshandbuch, HI 803 208 D.
- Kommunikationshandbuch, HI 801 100 D.

5.1 Zstandard Lizenzbestimmungen

Die CPU-Betriebssysteme enthalten den Dekompressions-Algorithmus Zstandard mit folgenden Lizenzbestimmungen:

BSD License

For Zstandard software

Copyright (c) 2016-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,

are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5.2 Apache Lizenz

Das COM-Betriebssystem enthält eine SSL/TLS Bibliothek Mbed TLS in Lizenz von ARM Limited.

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

HI 803 244 D Rev. 1.00 Seite 9 von 13

Release-Notes Anhang

Anhang

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Geänderte BS-Versionen 5

HI 803 244 D Rev. 1.00 Seite 11 von 13

Release-Notes

HI 803 244 D

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Germany

Telefon: +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 E-Mail: info@hima.com

Erfahren Sie online mehr über HIQuad X:



www.hima.com/de/produkte-services